

IP-3100 Série

IP-3100 Console matérielle série



fr Guide de l'administrateur

Table des matières

1	Vue d'ensemble	4	
2	Accès aux privilèges d'administrateur	5	

1 Vue d'ensemble

Ce document a pour but de fournir des instructions aux administrateurs IT souhaitant effectuer des modifications sur le système d'exploitation sous-jacent des équipements IP-31XX. Ce manuel traite des points suivants :

- Accès au compte de l'administrateur
- Accès au bureau du système d'exploitation.

2

Accès aux privilèges d'administrateur

Pour vous connecter en tant qu'administrateur, procédez comme suit :

- Appuyez sur Ctrl -Alt-Suppr. 1.
- 2. Sélectionnez Déconnexion.
- Sélectionnez le compte DispatchAdmin. 3.
- Saisissez un mot de passe (le mot de passe par défaut est telex). 4.



Remarque!

IMPORTANT : enregistrez le mot de passe dans un endroit sûr. Si vous oubliez le mot de passe, la seule manière de rétablir l'accès est de renvoyer l'équipement à l'usine pour une réinitialisation.

Pour accéder au bureau, procédez comme suit :

- 1. Connectez-vous en tant que DispatchAdmin.
- 2. Appuyez sur Ctrl -Alt-Suppr.
- Sélectionnez Gestionnaire des tâches. 3.
- Sélectionnez Fichier | Exécuter une nouvelle tâche. 4.
- 😥 Task Manager

File	Options View	_				
	Run new task	pp history	Startup	Users	Details	Services
Exit				~ -	20/	
		_			52%	
Name					CPU S	Status

- 5. Saisissez explorer.exe.
- 6. Cochez la case Créer cette tâche avec des privilèges d'administration.

Create new task							
M	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.						
<u>O</u> pen:	explorer.exe ~						
	OK Cancel <u>B</u> rowse]					

7. Cliquez sur OK.

Le bureau Windows s'affiche. Utilisez Windows normalement.



Remarque!

Le menu Démarrer est désactivé dans ce mode.

8. Redémarrez l'équipement une fois les modifications terminées pour revenir au fonctionnement normal de la console de répartition.



Bosch Security Systems, LLC 130 Perinton Parkway

Fairport, NY 14450 USA www.telex.com © Bosch Security Systems, LLC, 2024

EU importer: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen Germany © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2024